



Laboratoire Eylau
55 rue St Didier – 75016 Paris
Tél. 01 53 70 64 80

RECUEIL DE SPERME DANS LES URINES

Cas particulier des éjaculations rétrogrades

Le recueil de sperme s'effectue dans les urines qu'il faut alcaliniser.

Préconisations pour le prélèvement

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de **3 à 6 jours**. Ne pas utiliser de préservatif.

- ① Le patient doit acheter en pharmacie 2 × 25 g de bicarbonate de sodium (sans ordonnance).
- ② La veille du recueil, le soir, prendre 25g de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau.
- ③ La veille du recueil, le soir et éventuellement la nuit, boire de l'eau de Vichy St Yorre sauf contre indication (régime sans sel).
- ④ Le matin du recueil, prendre 25g de bicarbonate de soude dans un verre d'eau (environ deux heures avant le recueil).
- ⑤ Uriner, puis s'abstenir d'uriner jusqu'à l'examen.

Au laboratoire

- ① Lavage soigneux des mains au savon
- ② Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire.
- ③ Après masturbation, recueil d'éjaculat pur isolé dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l'enregistrement du dossier).
- ④ Attendre 10 minutes.
- ⑤ Recueillir l'urine dans 2 flacons si nécessaire. Numéroter les flacons n°1 et n°2
- ⑥ Identifier les flacons avec votre nom, prénom, la date et l'heure du recueil (si cela n'a pas été fait par le laboratoire).
- ⑦ Donner immédiatement les flacons au laboratoire de spermologie pour l'examen.

✚ En cas de problème de compréhension ou de question du patient au moment du rendez-vous, contacter un biologiste .

✚ Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être maintenus à 37°C pendant le trajet et apportés dans un délai inférieur à 30 minutes.

NB : aucun résultat ne pourra être donné téléphoniquement au patient

Protocole - Laboratoire d'EYLAU